



FTP クライアントソフトウェアご利用マニュアル (FFFTP 編)

2008/03/14
Rev.5.0

イツ・コミュニケーションズ株式会社©
法人サポートセンター

はじめに

平素より iTSCOM.net for Business サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

本マニュアルは、「FFFTP」について円滑に操作及び設定作業を進めていただくことを目的としております。

iTSCOM.net for Business サービスをご利用のお客様におきまして、本マニュアルが少しでもお役に立てれば幸いです。

イツツ・コミュニケーションズ株式会社
法人サポートセンター

目次

1	作業をはじめる前に	1
1-1	for Business サービス登録通知書の概要	1
1-2	for Business サーバご利用上の注意点	1
1-3	FFFTPとは	1
1-4	FFFTP のダウンロード・インストール	2
2	FFFTP の操作方法	2
2-1	ホスト(FTP サーバ)の設定	3
2-2	ホスト(FTP サーバ)への接続	4
2-3	ファイル(フォルダ)のアップロード	5
2-4	ファイル(フォルダ)の削除	6
2-5	アクセス権限(属性)の変更	7
2-6	ホスト(FTP サーバ)からの切断	8

1 作業をはじめる前に

1-1 for Business サービス登録通知書の概要

サーバホスティングサービスにご加入いただきますと「for Business サーバホスティングサービス登録通知書※1（以降、単に登録通知書という）」を発行いたします。

本マニュアルでは、登録通知書を元に FFFTP の操作手順をご紹介します。

登録通知書には以下の項目が記載されていますのでご確認ください。記載内容につきましてはサービスを利用する為の重要事項になります。管理及び、お取り扱いにつきましては十分ご注意くださいようお願い致します。

※1 登録通知書の名称は、発行時期により異なる場合がございます。（Business246 登録通知書、for Business 登録通知書など）

《 for Business サーバホスティングサービス登録通知書 記載項目 》

基本情報

サービス品目	〇〇〇〇〇サービス
利用開始日	20**年**月**日
ドメイン名	*****.**.**
ドメイン管理者パスワード	AbCdeF1

ご契約内容により記載が異なります。

WWW サービス

ホームページ URL	http://www.*****.**.**
WWW サーバ	www.*****.**.**
FTP サーバ	ftp.*****.**.**
FTP アカウント	*****
FTP アカウントパスワード	aBcDEf2
基本ディスク容量	**MB

1-2 for Business サーバご利用上の注意点

for Business サービスでご提供しておりますサーバの詳細及び留意事項につきましては、以下のドキュメントをご参照ください。

- ・for Business サーバ詳細
- ・サービスご利用の手引き(WWW)

サーバホスティングサービスでは、基本ディスク容量を超えてご利用いただいた場合は従量課金とさせていただきます。

利用料、請求方法につきましては、「サーバホスティングサービス契約約款」をご確認いただきますようお願いいたします。

1-3 FFFTP とは

FFFTP とは、FTP クライアントの代表的なソフトウェアです。お客様のコンピュータからサーバにホームページのファイルを転送する際に利用します。

なお、説明画面は Microsoft Windows XP を使用しています。

注意！(必ずお読みください)

FFFTP は、曾田純氏によるフリーソフトウェアです。インターネット上のソフトウェアダウンロードサイト等から入手可能です。

このソフトウェアのダウンロード・解凍・インストール・使用方法・使用上の注意点・動作環境条件などについては、ソフトウェアに付属するドキュメントや関連する情報をご確認ください。

弊社では、この情報をお客様への参考情報として掲示いたします。従って、このソフトウェアの使用に起因するいかなる事態に対しても補償いたしません。あらかじめご了承ください。

1-4 FFFTP のダウンロード・インストール

FFFTP のダウンロードおよびインストールについては、以下の URL の「ユーザガイドページ」より「各種設定ガイド」をご確認ください。

ユーザページ URL: <http://www.itscom.net/business/userpage/guide.html>

2 FFFTP の操作方法


FFFTP Ver. 1.96 に基づいて説明しています。

2-1 ホスト(FTP サーバ)の設定

ホストの設定名	itscom-forBusiness のような任意の名前
ホスト名(アドレス)	登録通知書の FTP サーバ
ユーザ名	登録通知書の FTP アカウント
パスワード/パスフレーズ	登録通知書の FTP アカウントパスワード

左記は、画面に表示される項目と設定値の対応表です。登録通知書に記載の情報をご確認の上、作業をはじめてください。

ここでは、FTP サーバを「ftp.example.co.jp」として、FTP アカウントを「hanako」としてご説明を進めていきます。




1. [スタート]ボタンをクリック。
2. [すべてのプログラム]にマウスポインタを合わせる。
3. [FFFTP]をクリック。
4. [FFFTP]をクリック。

[ホスト一覧]ダイアログボックスが表示されます。

5. [新規ホスト]ボタンをクリック。

[ホストの設定]ダイアログボックスが表示されます。



6. [ホストの設定名]を入力。
ここでは「itscom-forBusiness」と入力。

お客様任意の名称で構いませんが、わかりやすい名称をお勧めします。

7. [ホスト名(アドレス)]に「登録通知書のFTPサーバ」を入力。
8. [ユーザ名]に「登録通知書の FTP アカウント」を入力。
9. [パスワード/パスフレーズ]に「登録通知書の FTP アカウントパスワード」を入力。
10. [OK]ボタンをクリック。

Point !

FFFTP では、お客様コンピュータを「ローカル」、接続先 FTP サーバを「ホスト」と呼びます。

お客様の FTP アカウントで接続した FTP サーバの接続先は、WWW サーバのお客様ご利用領域となります。

[ローカルの初期フォルダ]

お客様コンピュータのフォルダを指定します。(省略可)

[ホストの初期フォルダ]

FTP サーバ(WWW サーバ)のフォルダを指定。


省略するとルートフォルダ(ディレクトリ)の内容を表示します。



[ホスト一覧]ダイアログボックスに戻ります。


ホスト(FTP サーバ)への接続設定が完了しました。

2-2 ホスト(FTP サーバ)への接続



ホスト(FTP サーバ)へ接続する手順をご説明します。
FFFTP を起動してから操作を行ってください。


1. [ホスト名]をクリック。
2. [接続]ボタンをクリック。



[ファイル一覧の取得は正常終了しました]と表示されると、ホスト(FTP サーバ)への接続は成功です。

左側にご利用コンピュータのファイル一覧、右側にホスト(FTP サーバ)側のファイル一覧が表示されます。(初期状態では、index.html ファイルが表示されます。)

2-3 ファイル(フォルダ)のアップロード



例として、C ドライブ web フォルダ内の index.html ファイルをアップロードする手順をご説明します。
ホスト(FTP サーバ)に接続してから操作を行ってください。

1. アップロードするファイルの保存先フォルダを選択。
(例 : C:¥web)
2. ご利用コンピュータのファイル一覧からアップロードするファイル(フォルダ)をクリック。
(例 : index.html)


Point !

まとめて選択することも可能です (Ctrl や Shift キーを併用します)。


3. ツールバーの[アップロード]ボタンをクリック。

注意 !

アップロードするファイル名及びフォルダ名には日本語の文字を使用しないでください。




アップロードが行われます。



ホスト(FTP サーバ)に同じ名前のファイルが既に存在する場合は
[アップロードの確認]ダイアログボックスが表示されます。同名ファイルに対する処理を選択します。

4. [上書き]を選択。
5. [OK]ボタンをクリック。

複数のファイルをアップロードする場合、[以降全て]ボタンをクリックすると、残りのファイルすべてに同じ処理を適用することができます。
アップロードが完了すると、FTP サーバ側(右側)にアップロードを行ったファイルが表示されます。




最新の情報にするにはツールバーの[更新]ボタンをクリックします。

注意!
アップロードしたファイルやフォルダは直ちにインターネット上に公開されます。

アップロード作業は完了です。

2-4 ファイル(フォルダ)の削除



ファイル(フォルダ)を削除する手順をご説明します。
ホスト(FTP サーバ)に接続してから操作を行ってください。

1. 削除を行うファイル(フォルダ)を選択。
2. [削除]ボタンをクリック。




確認メッセージが表示されます。

3. ファイル名を確認し、[はい]ボタンをクリック。

ファイル(フォルダ)の削除作業は完了です。

2-5 アクセス権限(属性)の変更

属性とは、ファイル(フォルダ)に対しての、読取り(Read)、書込み(Write)、実行(eXec)権限でパーミッションとも呼ばれています。



属性を変更する手順をご説明します。
 ホスト(FTP サーバ)に接続してから操作を行ってください。

1. 権限の設定を行うファイル(フォルダ)を選択し、右クリック。
2. [属性変更]をクリック。



[属性の変更]ダイアログボックスが表示されます。

3. 必要な権限にチェック。

[現在の属性]に設定内容が反映されます。

4. [OK]ボタンをクリック。

属性の変更が完了しました。

Point !

属性変更の用語説明


ファイルの場合

オーナー	ファイルの所有者
グループ	所有者の属しているグループー同
その他	第三者(所有者やそのグループに属していない人)
呼出(r)	読むことができる
書込(w)	書き込み、作成、削除ができる
実行(x)	実行することができる

フォルダ(ディレクトリ)の場合

オーナー	フォルダの所有者
グループ	所有者の属しているグループー同
その他	第三者(所有者やそのグループに属していない人)
呼出(r)	そのフォルダの情報を見ること(ls コマンド)ができる ただし ls の「-l」オプション(詳細情報)は「実行」権が必要
書込(w)	書き込み、作成、削除することができる ただし「実行」権が必要
実行(x)	フォルダの中に入ること(cd コマンド)ができる


2-6 ホスト(FTP サーバ)からの切断




すべての作業を終えたらホスト(FTP サーバ)から切断します。

1. ツールバーの[切断]ボタンをクリック。

「切断しました」と表示されます。



2.  [閉じる]ボタンをクリック。

Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Mac OS は、米国 Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他本マニュアル記載の会社名、製品名、およびサービス名は、いずれも各社の商標または登録商標です。
本マニュアルは、当社に無断で転用、複製、翻訳、引用等することはできません。
本マニュアルの利用は、iTSCOM.net for Business サービス契約中のお客様のみです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

©Copyright 2007 its communications inc.

イツ・コミュニケーションズ株式会社

FTP クライアントソフトウェアご利用マニュアル(FFFTP 編) Rev. 5.0

iTSCOM.net for Business サービスに関するお問合せ先

<http://www.itscom.net/business/support/>