



メール

iOS

メール (iPhone付属)

IJセキュアMXサービス メールボックスプラスオプションのメールサーバはSSL/TLS及びSubmissionポートに対応しています。SSL/TLSを利用すると電子メールの送受信を暗号化することができます。ここでは、それぞれの機能を利用する設定方法について説明します。

初めて設定をする

STEP
1



「設定」をタップします。

STEP
2




「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。

STEP
3



「アカウントを追加」をタップします。

STEP 4




「その他」をタップします。

STEP 5



「メールアカウントを追加」をタップします。

STEP 6



▼名前

お客様のお名前を入力
(例：ijj-taro)

▼メール

お客様のメールアドレスを入力
(例：ijj-taro@example.jp)

▼パスワード

お客様のメールパスワードを入力

▼説明

任意の名前を入力
(例：IJJ)

「次へ」をタップします。

STEP 7

NTT DOCOMO 0:00

キャンセル 新規アカウント... 保存

IMAP POP

名前 iij-taro

メール iij-taro@example.jp

説明 IJ

受信メールサーバ

ホスト名 mail.securemx.jp

ユーザ名 iij-taro@example.jp

パスワード

送信メールサーバ

ホスト名 mail.securemx.jp

ユーザ名 iij-taro@example.jp

パスワード

「POP」をタップします。

受信メールサーバ

▼ホスト名

「mail.securemx.jp」を入力

▼ユーザ名

お客様のメールアドレスを入力
(例：iij-taro@example.jp)

送信メールサーバ

▼ホスト名

「mail.securemx.jp」を入力

▼ユーザ名

お客様のメールアドレスを入力
(例：iij-taro@example.jp)

▼パスワード

お客様のメールパスワードを入力

「保存」をタップします。

以上で基本的な設定は終了です。

STEP

1



「メール」をタップします。

STEP

2



右下にある「新規メッセージ」ボタンをタップします。

STEP

3



▼宛先

送り先の電子メールアドレスを入力

(例：ijj-taro@example.jp)

※ここではお客様の電子メールアドレスを入力し、お客様宛にテストメールを送る例を用いています。

▼件名

メールのタイトルを入力


▼メール本文

メール本文を入力

「送信」をタップします。

STEP

4



送信が完了すると画面がもどります。

「送信済みメッセージ」をタップします。

STEP 5



テストメールが「送信済みメッセージ」に移動すれば、送信は成功です。


STEP 6



受信方法を説明します。

「メール」をタップします(メールが届いている場合、「メール」に数字が付加されます)。

STEP 7



「受信」をタップします。

STEP 8



テストメールが「受信」に入れば、受信は成功です。

設定内容を変更する

STEP 1



「設定」をタップします。

STEP 2



「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。

STEP 3



「既に作成されているアカウント（例：IJ）」をタップします。

STEP 4

POPアカウント情報

▼名前

お客様のお名前を入力
(例：ijj-taro)

▼メール

お客様のメールアドレスを入力
(例：ijj-taro@example.jp)

▼説明

任意の名前を入力
(例：IJJ)

受信メールサーバ

▼ホスト名

「mail.securemx.jp」を入力

▼ユーザ名

お客様のメールアドレスを入力
(例：ijj-taro@example.jp)

▼パスワード

お客様のメールパスワードを入力

「送信メールサーバ」の「SMTP」をタップします。

STEP 5

「プライマリサーバ」をタップします。

STEP 6

▼ホスト名

「mail.securemx.jp」を入力

▼ユーザ名

お客様のメールアドレスを入力
(例：ijj-taro@example.jp)

▼パスワード

お客様のメールパスワードを入力

▼SSLを使用

[通常の場合]
項目のチェックを外す
[SSL/TLSを利用する場合]
項目をチェック

▼サーバポート

[通常の場合]
「587」を入力
[SSL/TLSを利用する場合]
「465」を入力

「完了」をタップします。

STEP 7



「既に作成されているアカウント（例：I/IJ）」をタップします。

STEP 8



「詳細」をタップします。

STEP 9



▼SSLを使用

[通常の場合]

項目のチェックを外す

[SSL/TLSを利用する場合]

項目をチェック

▼サーバポート

[通常の場合]

「POP」を選択時は「110」、「IMAP」を選択時は「143」を入力

[SSL/TLSを利用する場合]

「POP」を選択時は「995」、「IMAP」を選択時は「993」を入力

「既に作成されているアカウント（例：I/IJ）」をタップします。

STEP 10

NTT DOCOMO 0:00

キャンセル IJ 完了

アカウント ☒ オン

POPアカウント情報

名前 ij-taro

メール ij-taro@example.jp

説明 IJ

受信メールサーバ

ホスト名 mail.securemx.jp

ユーザ名 ij-taro@example.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP mail.securemx.jp >

詳細 >

アカウントを削除

「完了」をタップします。

以上で設定内容の変更は終了です。

本書は著作権法上の保護を受けています。
 本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられています。
 IJ、Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの商標または登録商標です。
 その他、本書に掲載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。

本文中では、™、®マークは表示していません。
 本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。

IJセキュアMXサービス メールボックスプラスオプション
 IJ-SMX105AA-1311CP-00001ZZ