

3. APN設定 (Android版)


APNの設定は、端末により初期設定時に行う場合と初期設定後に行う場合があります。今回は、初期設定後に設定する場合でのご説明を記載しております。

イツコムモバイル内のドコモ回線とau回線を切り替えた場合も、端末によってはAPN設定が再度必要になる可能性があります。

- 以下の図を参考に、APN設定をしてください。
- APN設定で入力する情報は、以下の3項目になります。

名前	任意の名前を入れてください (例・イツコム スマホ)
APN	vmobile.jp
認証タイプ	PAPまたはCHAP

Android版について



ホーム画面の中で、画像の部分をクリックします。

「設定」のアイコンをクリックします。


「もっと見る」をクリックします。



「モバイルネットワーク」をタップします。




「アクセスポイント名」をタップします。



「+」をタップします。



名前には、「イツコム スマホ」と入力してください。
登録が終わりましたら「OK」をタップしてください。



APNには、「vmobile.jp」と入力してください。
登録が終わりましたら、「OK」をタップしてください。



引き続き、認証タイプを設定しますので、画面を下から上に指でなぞってください。



認証タイプをタップします。



「PAPまたはCHAP」を選択します。



すべての設定が完了したら、右上のメニューより「保存」をタップしてください。



APN一覧から、先ほど登録した名前を見つけ、タップします。



以上でAPN設定が完了です。

3. APN設定 (iOS版)

■ プロファイルを使用したAPN設定方法

イッツコムモバイル内のドコモ回線とau回線を切り替えた場合も、端末によってはAPN設定が再度必要になる可能性があります。

iPhone・iPadでダウンロードする場合

※Wi-Fi等でインターネットにアクセスできる環境が必要です。39ページのWi-Fi設定をご参照ください。

※インターネットにアクセスできる環境がなくても、端末によってはP13下部のAPN設定情報を行うことでご利用いただけます。

1 プロファイルのダウンロード

下記のQRコードよりダウンロードを行ってください。



QRコード読み取り後にインストール画面が表示されない場合は以下1-1から進めてください

【QRコード読み取り後にインストール画面が表示されない場合】



1-1 「設定」のアイコンをタップ



1-2 「一般」をタップ



1-3 「VPNとデバイス管理」をタップ



1-4 「イッツコム モバイル」をタップ

『2 「インストール」をタップ』へ続く

2 「インストール」をタップ




3 「次へ」をタップ




イッツコム データSIMの接続設定を行います。以前の設定は削除されますのでご了承ください。


4 「インストール」をタップ




5 「インストール」をタップ



6 「完了」をタップ



7 ホーム画面から「設定」をタップ



プロファイルの画面が開いた場合

1. 「一般」をタップします。 2. 「設定」をタップします。



8 「モバイル通信」をタップ



9 「モバイルデータ通信」をオン



以上でiOS版のAPN設定は終了です。

■ APN設定情報

プロファイルをダウンロードしただけの場合、端末によって以下のAPN設定を手入力で行うことで通信が可能です。端末の設定方法の詳細については、端末付属の取扱説明書をご参照いただくか、端末提供元へご確認ください。

APN	vmobile.jp	ユーザ名	入力不要
認証タイプ	PAPまたはCHAP	パスワード	入力不要