

Mozilla Thunderbird 24

IIJセキュアMXサービス メールボックスプラスオブションのメールサーバはSSL/TLS及びSubmissionポートに対応しています。SSL/TLSを利用すると電子メールの送受信を暗号化することができます。ここでは、それぞれの機能を利用する設定方法について説明します。



STEP ▼「POP3」を選択した場合 受信サーバ: POP3 v mail.sco 送信サーバ: SMTP mail.sco 送信号 7-98: 新しいアカウントを取得(公) 詳細設定(人) 再テスト(I) 完了(D) キャンセル(A

▼「IMAP」を選択した場合

5

8なたのお名前(N) メールアドレス(1)): iij-tar): iii-tor	n n@example.to	発信者に表	5:513	20	eg.			
/CAU-F(P)): •••	Ø /727-F62/678(M)							
	✓ K								
8800 - IC -		サーバのホスト名		#-H	8 号	991		超征方式	
受信サーバ・ロ	мар у	th=///dit21/g		ポート) 993	90 V	SGL/TLS	v	認証万元 連第の/127 F認証	
受信サーバ: IP 送信サーバ: 38	MAP V	9-//082/52 mail.scouremx.jp mail.scouremx.jp		ポート) 993 465) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	SGL/TLS SGL/TLS SSL/TLS	× 3	超証方式 通常のパスワード認証 通常のパスワード認証	
受信サーバ IP 送信サーバ: SP マーザ名:	MAP V	9-//0821/5 mail.scourenx.jp mail.scourenx.jp ij-tarn@example	u p	#- N 993 465	時 > 2	SGI SGL/TLS SSL/TLS	× 2	総証方式 運搬の(スク ド認証 運業の(スクード認証	
受信サーバ: IP 送信サーバ: CP コーザ名:	MAP V	9-X0821-5 mail.scourens.jp mail.scourens.jp iij.tern@exemple	p	ポート 993 465) マ マ	SGL/TLS SGL/TLS SGL/TLS	v v	認証方式 連帯の(27 P認証 運業の(29-ド認証	

▼受信サーバ

[通常の場合]

[POP3]または[IMAP]を選択、[mail.securemx.ip] を入力、「POP3」を選択時は「110」、「IMAP」を選択 時は「143」を入力、「接続の保護なし」を選択、「平文 のパスワード認証 (安全でない)」を選択

[SSL/TLSを利用する場合]

[POP3] または [IMAP] を選択、 [mail.securemx.jp] を入力、「POP3」を選択時は「995」、「IMAP」を選択 時は [993] を入力、 [SSL/TLS] を選択、 「通常のパス ワード認証」を選択

▼送信サーバ

[通常の場合]

「mail.securemx.jp」を入力、「587」を入力、「接続の 保護なし」を選択、「平文のパスワード認証 (安全でな い)を選択

[SSL/TLSを利用する場合]

「mail.securemx.jp」を入力、「465」を入力、

「SSL/TLS」を選択、「通常のパスワード認証」を選択 ▼ユーザ名

お客様のメールアドレスを入力 (例:iij-taro@example.jp)

「詳細設定」をクリック(タップ)します。



ダイアルアップ接続の場合、項目にチェックが入っている とお客様の意図しない接続の原因となりますので、チェッ クを外すことをお勧めします。

「サーバ設定」をクリックします。

- ▼新着メッセージがないか起動時に確認する 項目のチェックを外す
- ▼新着メッセージがないか10分ごとに確認する 項目のチェックを外す
- ▼新着メッセージを自動的にダウンロードする 項目のチェックを外す

「編集とアドレス入力」をクリック(タップ)します。

HTML形式のメールを送信した場合、受信される方の環境 によっては正常に表示されない場合がありますので、設定 を解除することをお勧めします。

▼HTML形式でメッセージを編集する 項目のチェックを外す

「送信 (SMTP) サーバ」をクリックします。



STEP 8	Tel:Starting Tel:Starting	「編集」をクリックします。
STEP 9	送信(SMTP)サーバ × 設定 説明(2): 111 サーバS(2): mail.securemx.jp イト留号(2): 465(3) セオュリテル認証 465(3) 覚定徳: 465 セオュリテル認証 シーレンジン 2 超経方式(1): 温泉の(マスワード超超 」) シーレンジン ユーザS(位): I):taro@example.jp OK キャンセル	 ▼説明 任意の名前を入力 (例:IJ) 「OK」をクリックします。
step 10	Tripletoriesmunktiv Britistoriesmunkti Britistori Britistoriesmunktiv Britistoriesmunktiv Britistoriesm	「OK」をクリックします。 以上で基本的な設定は終了です。



設定内容を変 更する この説明は、受信プロトコルを「POP」から「IMAP」、またはその逆に変更することを想定した手順です。



 アカウント

 ① このカウントNERを定置する

 ● NUCPADALER*

 ■ NUCPADALER*

 ■ NUCPADALER*

 ■ NUCPADALER*

ポンプイル10歳空を変更する

| 第度な機能 の、 ±01/~>791#なで5 メールアドレスを右クリックし、メニューから「設定」を 選択します。

「Mozilla Thunderbird」アイコンをクリックします。



「サーバ設定」をクリックします。





HTML形式のメールを送信した場合、受信される方の環境 によっては正常に表示されない場合がありますので、設定 を解除することをお勧めします。

▼HTML形式でメッセージを編集する 項目のチェックを外す

「送信 (SMTP) サーバ」をクリックします。

「編集」をクリックします。

STEP	送信 (SMTP) サーバ 総定 調知(D): サーバ名(S): ボート等(D): レイコジア・ビジ型 温熱の(考(D)): 医型の(ZO)-ドビジン ローザ名(近): ローザ名(近): レーレ OK キャンセル	 説明 任意の名前を入力 (例:IJ) サーバ名 「mail.securemx.jp」を入力 ボート番号 [通常の場合] [587]を入力 [SSL/TLSを利用する場合] [465]を入力 接続の保護 [通常の場合] [なし」を選択 [SSL/TLSを利用する場合] [SSL/TLS]を選択 認証方式 [通常の場合] [平文のパスワード認証(安全でない)]を選択 [SSL/TLSを利用する場合] [通常のパスワード認証]を選択 ニーザ名 お客様のメールアドレスを入力 (例:iij-taro@example.jp) [OK]をクリックします。
STEP 8	Inflator@example.ip BS	「OK」をクリックします。 以上で設定内容の変更は終了です。

ок +v>b/

本書は著作権法上の保護を受けています。 本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる 方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられていま

7カウン1塩作(点)

y。。 IJ、Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの 商標または登録商標です。 その他、本書に掲載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標また は登録商標です。

本文中では、™、®マークは表示しておりません。 ©Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved. 本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更 することがあります。

IIJセキュアMXサービス メールボックスプラスオプション IIJ-SMX132-0002